ホスティング・ハウジング Ver.4(暗号化通信)用 クライアントメール設定変更方法

- Outlook 2016 Ver.1811 ---

Page. 1/6 Update 12/10/2018

ご利用中のメールソフトの設定に独自ドメインが設定されていますと、送受信の際に 警告が表示される場合がございます。警告が表示されないようにするための設定 変更となります

警告が表示される条件として、以下の全てを満たす場合にのみ、発生いたします。

- 1. メールの送受信に暗号化通信を利用している
- 2. 送受信サーバに独自ドメインや IP アドレスを設定している

なお、現在「メールの送受信に暗号化通信を利用していない」場合においても、設定 変更を行うことにより、メールの送受信を安全に行っていただくことが可能となります。

別紙の[e-service!ご登録情報]をご参照の上、設定を行って下さい。

1. [ファイル]をクリックします。



[アカウント情報]画面が表示されます。
 [アカウント設定]をクリックし、表示されたメニューから[プロファイルの管理]を選択します。



All Rights Reserved, Copyright© システム・アルファ株式会社 2001-2018 9-021 3. [メール設定]画面が表示されます。

[電子メール アカウント]をクリックします。

| メール設定 - Outlook | × |
|---|----------------|
| 電子メール アカウント | |
| 電子メール アカウントとディレクトリを設定します。 | 電子メール アカウント(E) |
| データファイル | |
| 電子メール メッセージとドキュメントを保存するために使用す るファイルの設定を変更します。 | データ ファイル(F) |
| วียวราน | |
| 電子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。 | プロファイルの表示(S) |
| | |
| | 閉じる(C) |

[アカウント設定]画面が表示されます。
 変更するアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

| アカウント設定 | | × |
|--|----------------------------|-----|
| 電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその | 設定を変更できます。 | |
| メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネ | ット予定表 公開予定表 アドレス帳 | |
| - ☞ 変更(A) ♥ 修復(R) ☞ 変更(A) ◎ 既定に設定(D) | ×削除(M) ≜ ♣ | |
| 2前 | 種類 | |
| test@test.co.ip | POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント) | |
| | | |
| 選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します: | | |
| フォルダーの変更(F) データ ファイル: | 受信トレイ | |
| | | |
| | 閉じる | (C) |

5. [POP とIMAP のアカウント設定] 画面が表示されます。

任意の設定情報を変更します。

一部設定は[詳細設定]をクリックすると表示されます。

以下の表を参照して、各項目の設定を変更して下さい。

| アカウントの変更 | | × |
|--|---|--|
| POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ- | -の設定を入力してください。 | Ť |
| ユーザー情報 名前(Y): 電子メールアドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メールサーバー(I): 送信メールサーバー(SMTP)(O): | 山田太郎 test@test.co.jp | アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 アカウント設定のテスト(T) ☑ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S) |
| メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P): ☑ パスワード □ メール サーバーがセキュリティで保護 いる場合には、チェック ボックスをオ | test@test.co.jp ************************************ | 詳細設定(M) |
| | | < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ |

受信メール

| サーバー | e-service!ご登録情報に記載の |
|---------------------|-------------------------|
| | メール情報(暗号化用) |
| | 受信メール(POP)サーバ名 |
| | 例) 〇〇〇.e-business.ne.jp |
| ポート | 995 (POP)または 993(IMAP) |
| このサーバーでは暗号化された接続 | チェックする |
| (SSL/TLS)が必要 | |
| セキュリティで保護されたパスワード認証 | チェックしない |
| (SPA)でのログオンが必要 | |

送信メール

| サーバー | e-service!ご登録情報に記載の |
|---------------------|-------------------------|
| | メール情報(暗号化用) |
| | 送信メール(SMTP)サーバ名 |
| | 例) 〇〇〇.e-business.ne.jp |
| ポート | 465 と入力 |
| 暗号化方法 | SSL/TLS を選択 |
| セキュリティで保護されたパスワード認証 | チェックしない |
| (SPA)でのログオンが必要 | |

上図で[詳細設定]をクリックすると、[インターネット電子メール設定]画面が表示されます。 続けて[送信サーバー]タブをクリックすると、サーバーの設定情報が表示されます。

[送信サーバー(SMTP)は認証が必要]にチェックし、

[受信メール サーバーと同じ設定を使用する]を選択します。

| インターネット電子メール設定 | × |
|--|------|
| 全般 送信サーバー 詳細設定 | |
| ✓ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(0) | |
| ● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) | |
| ○次のアカウントとパスワードでログオンする(L) | |
| アカウント名(N): | |
| パスワード(P): | |
| ✓ パスワードを保存する(R) □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q) | |
| ○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I) | |
| | |
| 1 | |
| | |
| | |
| | |
| ОК ‡ | ャンセル |

続けて[詳細設定]タブをクリックします。

[サーバーにメッセージのコピーを置く]のチェックを外します。

| インターネット電子メール設定 | × |
|---|-------|
| 全般 送信サーバー 詳細設定 | |
| サーバーのポート番号 | - |
| 受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D) | |
| ☑ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要(E) | |
| 送信サーバー (SMTP)(O): 587 | |
| 使用する暗号化接続の種類(C): 自動 🗸 | |
| サーバーのタイムアウト(T) | - |
| 短い 🖣 長い 1 分 | |
| | - |
| ↓ サーバーにメッセージのコビーを置く(L) | |
| 「リーパーから削除する(K)」 「4 ▼ □ □ 液 「11) 「11) 「除済みアイテム1から削除されたら、サーバーから削除(M) 「11) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ок | キャンセル |

変更後、[OK]をクリックします。

6. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面に戻ります。

[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする]にチェックが入っていることを 確認し、[次へ]をクリックします。

| アカウントの変更 | | × |
|--|---|---|
| POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバ- | -の設定を入力してください。 | |
| ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカントの種類(A): 受信メール サーバー(I): | 山田太郎 test@test.co.jp POP3 | アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 アカウント設定のテスト(T) 「次へ」をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S) |
| 送信メール サーバー (SMTP)(O): | OOO.e-business.ne.jp | |
| メールサーハーへのロクオン情報 アカウント名(U): | test@test.co.jp | |
| バスリード(P): ✓パスワード | ************************************ | |
| □ メール サーバーがセキュリティで保証 いる場合には、チェック ボックスをオ | 僕されたパスワード認証 (SPA) に対応して ドンにしてください(Q) | 詳細設定(M) |
| | | < 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ |

「テスト アカウント設定] 画面が表示され、設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。
 問題なくテストメールが送信された場合は、[状況]に[完了]と表示されます。
 [閉じる]をクリックします。

| テストアカウント設定 | |
|---|--------|
| すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。 | 中止(S) |
| | 閉じる(C) |
| タスク エラー | |
| タスク 状況 ✓ 受信メール サーバー (POP3) への 完了 ✓ テスト電子メール メッセージの送信 完了 | |

設定に誤りがあった場合、エラー画面が表示されます。 [閉じる]をクリックし、再度設定を行ってください。

| アカウントの変更 | × |
|--------------------------------|---|
| | |
| すべて完了しました | |
| アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| < 戻る(B) 完了 ヘルプ | |

以上で設定は完了です。

※このマニュアルは、Outlook2016 Ver.1811 に準拠して作成されています。