ホスティング・ハウジング Ver.4 用 クライアント新規メール設定方法 --- Outlook 2016 (Office365 版) ---

> Page. 1/8 Update 9/26/2017

1. Outlook 2016 を起動し、[ファイル]をクリックします。

E 5 ₹			受信トレイ -
ファイル ホーム	送受信	フォルダー 表示	♀ 実行したい作業を入力してください
■ 新しい 新しい 電子メール アイテム ▼	© ▲ ↓ ↓ Ⅲ除	返信 全具に 転	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
新規作成	削除	返信	クイック操作 いっ
▲お気に入り		< 現在のメール	ボックス の検… 🔎 現在のメールボックス 🔻

2. [アカウント情報] 画面が表示されます。 [アカウントの追加]をクリックします。

\mathbf{E}	受信トレイ -
情報	アカウント情報
開く/エクスポート	
名前を付けて保存	POP/SMTP
添付ファイルの保存	+ アカウントの追加
印刷	アカウントの設定
Office アカウント	 ■ Cのアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 アカウント ■ iPhone、iPad、Android、Windows 10 Mobile 用の Ou 設定 ▼

3. [Outlook へようこそ] 画面が表示されます。

メールアドレスを入力し、「詳細オプション】をクリックします。

×

All Rights Reserved , Copyright© システム・アルファ株式会社 2001-2017 9-011 4. [詳細オプション]の下に[自分で自分のアカウントを手動で設定]のチェックボックスが表示されます。 チェックを入れ、[接続]をクリックします。

	×
Outlook へようこそ	
メール アドレスを入力してアカウントを追加します。	
test@test.co.jp	
詳親オブション ヘ 図[自分で自分のアカウントを手動で設定]	
接続	

5. [アカウントの種類を選択]画面が表示されます。 [POP]をクリックします。

¢				×
	アカウン	いトの種類な	を選択	
	Office 365	Outlook.com	Google	
	E X	POP	ІМАР	

6. [POP アカウントの設定]画面が表示されます。

以下の表を参照して各項目を設定し、[接続]をクリックします。

e	POP アカウントの設定 test@test.co.jp	×
	受信メール サーバー mail.test.co.jp ポート 110 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー mail.test.co.jp ポート 587 暗号化方法 なし マ してキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要	
	メッセージ配信 □ 既存のデータ ファイルを使用	

受信メール

サーバー	mail.お客様ドメイン名 例)mail.test.co.jp
ポート	110 と入力
このサーバーでは暗号化された接続	チェックしない
(SSL/TLS)が必要	
セキュリティで保護されたパスワード認証	チェックしない
(SPA)でのログオンが必要	

送信メール

サーバー	mail.お客様ドメイン名 例)mail.test.co.jp
ポート	587 と入力
暗号化方法	なしを選択
セキュリティで保護されたパスワード認証	チェックしない
(SPA)でのログオンが必要	

•7. [インターネット電子メール] 画面が表示されます。 以下の表を参照して各項目を設定し、[OK]をクリックします。

イン	インターネット電子メール - test@test.co.jp ×				
?	🅐 次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。				
	サーバー	ーバー mail.test.co.jp			
	ユーザー名(<u>U</u>):	test@test.co.jp			
	パスワード(<u>P</u>):	*****			
✓パスワードをパスワード一覧に保存する(S)					
		OK キャンセノ	r		

ユーザー名	メールアドレスが入力されていることを確認
パスワード	メールパスワードを入力
パスワードをパスワード一覧に保存する	チェックする

8. [アカウントのセットアップが完了しました]と表示されます。

[Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する]のチェックを外してから、[OK]をクリックします。



9. 表示された画面で[ファイル]をクリックします。



10. [アカウント情報] 画面が表示されます。

[アカウント設定]をクリックし、表示されたメニューから再度[アカウント設定]を選択します。



11. [電子メール アカウント]画面が表示されます。

作成したアカウントを選択し、[変更]をクリックします。

ウント話	定						×
電子メ ア:	ール アカウント カウントを追加また	は削除できます。また、ア	カウントを選択し	てその設定を変更で	きます。		
メール	データファイル R	SS フィード SharePoir	it リスト インター・	ネット予定表 公開	予定表 アドレス	帳	
📔 新規	₹(N) 🎾 修復	!(<u>R</u>) 矕 変更(<u>A</u>)	♥ 既定に設定	(□) 🗙 削除(Δ)	÷ ÷		
名前				種類			
Stest	@test.co.jp			POP/SMTF	(送信で使用する	る既定のアカウント	
選択した	アカウントでは、衆	しいメッセージを次の場所	行に配信します:				
選択した	アカウントでは、親 ダーの容更(F)	しいツセージを次の場所	に配信します:	NZ			
選択した フォルタ	・アカウントでは、 対一の変更(E)	しいメッセージを次の場所 データ ファイル・ C・XI Ic	íに配信します: ¥受信 ersi	HUT			
選択した フォルタ	.アカウントでは、親 ダーの変更(E)	しいメッセージを次の場所 データ ファイル:C:¥Us	íに配信します: ¥受信 ers	HU1			
選択した フォルタ	・アカウントでは、射 ずーの変更(E)	しいメッセージを次の場所 データファイル: C:¥Us	íに配信します: ¥受信 ers	itur			
選択した フォルタ	.アカウントでは、射 ダーの変更(E)	しいメッセージを次の場所 データ ファイル: C:¥Us	「に配信します: ¥受信 ers	hur			

All Rights Reserved, Copyright© システム・アルファ株式会社 2001-2017 9-011 12. [POP とIMAP のアカウント設定] 画面が表示されます。 ユーザー情報: 名前欄にメールアドレスが表示されていますので、

送信者として相手に通知される名前を入力します。

[詳細設定]をクリックします。

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバー	の設定を入力してください。	*
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(I):	山田太郎 test@test.co.jp	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めしま す。 アカウント設定のテスト(I) [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(<u>S</u>)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	mail.test.co.jp	
アカウント名(U): パスワード(P): ソール サーバーがセキュリティで保 いる場合には、チェック ボックスをオ	test@test.co.jp ******** ワードを保存する(<u>R</u>) 護されたパスワード認証 (SPA) に対応して ンにしてください(<u>Q</u>)	詳細設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

13. [インターネット電子メール設定] 画面が表示されます。[送信サーバー] タブをクリックします。 [送信サーバー(SMTP) は認証が必要] にチェックし、

[受信メール サーバーと同じ設定を使用する]を選択します。

[OK]をクリックします。

インターオ	トット電子メール	設定	×			
全般	送信サーバー	接続 詳細設定				
 ▶ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(Q) ◎ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U) ○ 次のアカウントとパスワードでログオンする(L) 						
	アカウント名(N)	:	-			
	パスワード(<u>P</u>):		1			
	🔲 セキュリティブ					
○ メールを送信する前に受信メール サーバー(こログオンする(1)						
		OK キャンセル				

All Rights Reserved, Copyright© システム・アルファ株式会社 2001-2017 9-011 14. [POP と IMAP のアカウント設定] 画面に戻ります。

[[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする]にチェックが入っていることを 確認し、[次へ]をクリックします。

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サーバー	の設定を入力してください。	卷
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E):	山田太郎 test@test.co.jp	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めしま す。
サーバー情報 アカウントの種類(<u>A</u>): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(<u>Q</u>):	POP3 mail.test.co.jp mail.test.co.jp	アカウント設定のテスト(I)
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(<u>U</u>): パスワード(<u>P</u>):	test@test.co.jp *******	
	マワードを保存する(<u>R</u>)	
□ メール サーバーがセキュリティで保 いる場合には、チェック ボックスをァ	護されたパスワード認証 (SPA) に対応して とっしてください(<u>Q</u>)	詳細設定(⊻)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

15.[テスト アカウント設定]画面が表示され、設定したアカウント宛にテストメールが送信されます。 問題なくテストメールが送信された場合は、[状況]に[完了]と表示されます。 [閉じる]をクリックします。

テスト アカウント設定						
すべてのテストが完了しました。 [閉じる] をクリックして続	中止(S)					
	開じる(C)					
タスク エラー						
タスク	状況					
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログオン ✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了 完了					

設定に誤りがあった場合、エラー画面が表示されます。 [閉じる]をクリックし、再度設定を行ってください。 16. [アカウントの変更]画面が表示されます。 [完了]をクリックし、設定完了です。

アカウントの追加	×
すべて完了しました	
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。	
	利のアカウントの追加(A)
	< 戻る(B) 完了

以上で設定は完了です。